PREPARAZIONE DEL PAZIENTE: ESAMI MICROBIOLOGICI SU FECI

- COPROCOLTURA

CONTENITORE	RICERCA DI:	CONSERVAZIONE
 Contenitore sterile e con tappo a vite a bocca larga	• Salmonella, Shigella e Campylobacter • C.difficile • Y.enterocolitica • Rotavirus/Adenovirus • Helicobacter pylori	Consegnare al Centro prelievi entro 2 ore dalla raccolta Conservare a 4°C fino alla consegna.

ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE DI FECI

1)Durante il periodo di raccolta non fare uso di lassativi, purghe, antidiarroici, supposte, antimicrobici.

2) Le feci vanno raccolte su una superficie asciutta e pulita (padella da letto, foglio di carta o sacchetto di plastica che possono essere appoggiati nel bidet, in una scodella o sotto il sedile copri water) N.B. le feci non vanno contaminate né con le urine e né con l'acqua del water (non raccogliere le feci direttamente dal water)

Procedere nel modo seguente:

- Aprire il contenitore;

  Prelevare con l'apposita paletta unita al tappo (se non fosse presente utilizzare un cucchiaio di plastica) una piccola quantità di feci (0,5–1 grammo di feci. Quantità minori rendono impossibile l'esecuzione di più analisi) e trasferirla nel contenitore;

- Non riempire il contenitore fino al bordo:

- Chiudere il contenitore avvitando il tappo;

- Scrivere sul contenitore cognome e nome.
- Conservare a 4°C fino alla consegna.

- ESAME PARASSITOLOGICO FECI

ESAME	CAMPIONE IDONEO	CONTENITORE
FECI DOPO FISSAZIONE E CONCENTRAZIONE Raccogliere 3 campioni a giorni alterni	FECI LIQUIDE, SEMI FORMATE, FORMATE	
FECI A FRESCO Consegnare i campioni al centro prelievi nel minor tempo possibile	FECI LIQUIDE FORTEMENTE DIARROICHE	 **Contenitore sterile e con tappo a vite a bocca larga**

ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE DI FECI

Per una corretta diagnosi è importante attenersi scrupolosamente alla corretta modalità di prelievo, trasporto e consegna dei campioni.

1. Durante il periodo della raccolta delle feci non fare uso di lassativi, antidiarroici, antimicrobici, o di altre sostanze interferenti come bario, bismuto, oli minerali. Nei 5/10 giorni prima della raccolta del campione è inoltre consigliabile seguire un regime dietetico che prevede di evitare legumi, frutti e verdure a cuticola resistente, frutta secca, carote e banane

2. Le feci vanno raccolte su una superficie asciutta quale una padella da letto, un sacchetto di plastica, un foglio di carta posto. Le feci non devono essere contaminate con acqua e urina (non raccogliere le feci direttamente dal water)

- Per l'esame delle feci a fresco: il campione idoneo per questo esame è un campione di feci liquido fortemente diarroico. Raccogliere il campione in un apposito contenitore sterile con tappo a vite avendo cura di riempire non oltre la sua metà e scrivere nome e cognome sul contenitore.

  Consegnare i campioni al centro prelievi nel minor tempo possibile

- Per l'esame delle feci dopo fissazione e concentrazione: il campione può essere rappresentato sia da un campione di feci liquide che da un campione di feci formate. Raccogliere i campioni di feci nell'apposito contenitore **Para-Pak-Plus Eco-Fix** (da ritirare presso le casse del centro prelievi), avendo cura di riempire il contenitore in modo tale da rispettare il rapporto 3:1 fissativo/campione (tre parti di fissativo e una parte di feci). Raccogliere almeno 3 campioni di feci a giorni alterni e consegnarli al centro prelievi. Scrivere nome e cognome sul contenitore. Conservare a 4°C fino alla consegna.

-RICERCA DI *Enterobius Vermicularis* (OSSIURI) MEDIANTE SCOTCH-TEST (TEST DI GRAHAM)

Lo Scotch test deve essere eseguito al mattino prima che il paziente faccia la doccia o vada in bagno. Le uova di ossiuri vengono deposte di notte, soprattutto nella zona perianale, è importante raccoglierle prima di qualsiasi attività che possa alterare la zona. Prelevare tre campioni a giorni alterni e consegnarli al centro prelievi.

Procedere nel seguente modo:

1. Indossare guanti monouso per evitare il contatto diretto con il campione
2. Tagliare un pezzo di nastro adesivo trasparente e applicarlo con una leggera pressione sulle pliche perianali (vicino all'ano)
3. Porre la parte adesiva del nastro su un vetrino portaoggetto facendolo aderire perfettamente (cercando di evitare la formazione di bolle o grinze)
4. Scrivere nome e cognome e porre il vetrino nell'apposito contenitore di trasporto